

Exista 4 metode la serviciul BANCIEWS:

1. obtinere lista mesaje:

<https://financiart.anaf.ro/BANCIEWS/rest/listaMesaje>

2. upload mesaj:

<https://financiart.anaf.ro/BANCIEWS/rest/uploadMesaj>

3. descarcare mesaj

<https://financiart.anaf.ro/BANCIEWS/rest/descarcare>

4. stare mesaj:

<https://financiart.anaf.ro/BANCIEWS/rest/stareMesaj>

Structura propusa pentru XML solicitare stare unei solicitari/ declaratii transmise /BANCIEWS/rest/stareMesaj						
Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						
<listaMesaje>						
	index_incarcare	Indexul de incarcare al solicitarii sau al declaratiei	N(15)	DA		ERR- Camp necompletat Este acelasi numar care s-a primit la id_portal in lista de mesaje
</listaMesaje>						
</header>						

Structura propusa pentru XML raspuns cu starea unei solicitari/ declaratii transmise

Obs. – acest XML este necesar pentru ca raspunsul dat imediat dupa upload nu se pot da eventualele erori

<header>						
	Index_incarcare	Indexul de incarcare al solicitarii sau al declaratiei	N(15)	DA		ERR- Camp necompletat. Acelasi camp ca la cerere
	Cui_banca	Cui-ul bancii	N(10)	NU		Este posibil ca in cazul 3 (erori de citire pdf) sa nu poata fi identificat cui-ul bancii
	ExecutionStatus	Statusul operatiei	C(15)	DA	0=exista raspuns, 1= in prelucrare, 2- nu exista indexul de incarcare pentru banca respectiva, 3= are erori de semnare sau pdf-ul nu poate fi citit 4=request eronat	
	Id_portal	Id-ul de descarcare al raspunsului	N(15)	NU	Se completeaza daca si numai daca ExecutionStatus=0	
< Errors>	0-n					Obligativu daca ExecutionStatus = 3
	errorMessage		C(4000)	DA	Descriere/explicatii mesaj eroare	ERR- Camp necompletat
< /Errors>						

**Structura propusa pentru XML obtinere lista mesaje disponibile de la ANAF
/BANSIWS/rest/listaMesaje**

Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						
<listaMesaje>						
	Zile	Numar zile / ora de cat se doreste primirea mesajelor	C(5)	DA	Se trece numarul de zile sau XX/24, unde XX reprezinta numarul de ore.	Format incorect
</listaMesaje>						
</header>						

Structura propusa pentru XML Raspuns ANAF cu lista mesaje disponibile

	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						
	Mesaj_eroare	Mesajul de eroare general	C(4000)		Mesajul de eroare complet	
<listaMesaje>						
	id portal	Id-ul fisierului din portalul ARB		DA		
	Cui_banca	Cui-ul bancii	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Valoare eronata
	Tip_fisier	Tipul fisierului care a generat mesajul	C(5)	DA	Solicitare ANAF, Raspuns ANAF, Recipisa	Obs. Din pacate nu este posibil un nomenclator pe tipuri FXXX. Se poate afla exact tipul de fisier doar din denumire

	denumire	detalii mesaj	C(500)	DA	Detalii referitoare la mesaj	
	Index_incarcare		N(15)		Indexul de incarcare sau req_id-ul in functie de tipul de document	
	Data_mesaj	Data la care a fost generat mesajul pe portalul ARB	C(12)	DA	= YYYYMMDDHHMM	
</listaMesaje>						
</header>						

**Structura propusa pentru XML upload fisier catre ANAF
/BANSIWS/rest/uploadMesaj**

Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						
<upload>						
	fisier	Valoare string in base64 reprezentand pdful semnat digital	C(BIG)	DA	Stringul este in format base64, si poate avea orice marime.	Format incorect
</ upload >						
</header>						

Structura propusa pentru XML raspuns ANAF la fisierul transmis (la care s-a facut upload)

Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						

	dateResponse	Data raspunsului	Date	Da		
	ExecutionStatus	Statusul operatiei	N(1)	DA	0=ok 1=nok	
	index_incarcare	Id-ul primit de la ANAF folosit pentru corelare	N(15)		id incarcare	Id-ul primit la incarcare. Obligativu pentru ExecutionStatus=0
< Errors>	0-n					Obligativu daca ExecutionStatus = ERROR
	errorMessage		C(4000)	DA	Descriere/explicatii mesaj eroare pentru exceptionstatus=2	ERR- Camp necompletat
< /Errors>						
</ header>						
<p align="center">Structura propusa pentru XML solicitare descarcare mesaj /BANCIWS/rest/descarcare</p>						
Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<header>						
	id_portal	Id-ul mesajului care poate fi descarcat	N(15)	DA		ERR- Camp necompletat Este acelasi numar care s-a primit la id_portal in lista de mesaje
</header>						

Structura propusa pentru XML raspuns cu mesajul respectiv in interior

<header>						
	id_portal	Id-ul de descarcare al mesajului	N(15)	DA		ERR- Camp necompletat Acelasi camp ca la cerere
	Mesaj_eroare	eroare	N(1)		1= nu aveti drept de descarcare pentru acest id (include si inexistentia id-ului) 2= momentan serviciul nu este disponibil (eroare tehnica) 3=request eronat	
<raspuns>	0-1					
	errorMessage	Valoare string in base64 reprezenmtand pdful semnat cu sticul continand F210X, RECIPISA B101, RECIPISA F3000 etc	C(BIG)	DA	Stringul este in format base64, si poate avea orice marime.	Format incorect Obligatziu daca Exista raspuns = 1
</ raspuns>						
</header>						